Packet Tracer – TP Issus du PacketTracer du chapitre 1.4.1.2

Topologie



Scénario

Votre entreprise vient de s'étendre à une autre ville et doit accroître sa présence sur Internet. Vous êtes chargé d'effectuer les mises à niveau du réseau de l'entreprise, avec les technologies IPv4 et IPv6 dual-stack, ainsi que diverses technologies d'adressage et de routage.

Conditions requises

Remarque : bien que cela ne soit pas obligatoire, l'ajout d'un étiquetage supplémentaire à la topologie peut vous aider dans la réalisation de cette tâche. Tous les noms et mots de passe tiennent compte des majuscules.

Table d'adressage

Dárinhárigua	Interface	Adresse IPv4	Masque	Passaralla par dáfaut
Peripherique		Adresse/Préfixe IPv6		Passerelle par defaut
R1	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.192	N/A
		2001:DB8:A:10::1/64		N/A
	S0/0/0	64.102.139.2	255.255.255.0	N/A
		2001:DB8:A:64::2/64		N/A
	S0/0/1	10.10.1.1	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:B:1::1/64		N/A
	S0/1/0	10.10.1.5	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:B:2::1/64		N/A
	Link-Local	FE80::1		N/A
R2	G0/0	10.10.2.1	255.255.255.0	N/A
		2001:DB8:A:2::1/64		N/A
	S0/0/0	10.10.1.9	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:B:3::1/64		N/A
	S0/0/1	10.10.1.2	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:B:1::2/64		N/A
	Link-Local	FE80::2		N/A
R3	G0/0	10.10.3.1	255.255.255.0	N/A
		2001:DB8:A:3::1/64		N/A
	S0/0/0	10.10.1.10	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:B:3::2/64		N/A
	S0/0/1	10.10.1.6	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:B:2::2/64		N/A
	Link-Local	FE80::3		N/A
	G0/0	10.10.4.1	255.255.255.0	N/A
		2001:DB8:A:4::1/64		N/A
R4	S0/0/1	64.103.17.2	255.255.255.252	N/A
		2001:DB8:A:103::2/64		N/A
	Link-Local	FE80::4		N/A
Internet	NIC	209.165.44.2	255.255.255.252	209.165.44.1
		2001:DB8:A:209::2/64		FE80::5
Intranet	NIC	10.10.10.10	255.255.255.192	10.10.10.1

		2001:DB8:A:10::10/64	FE80::1
PC1 - PC6	NIC	DHCP assigned	DHCP assigned
		Auto Config	Auto Config

Configuration des périphériques de base

• Effectuez la configuration suivante sur R4.

-Paramétrez le nom du périphérique comme dans la table d'adressage.

-Définissez cisco comme mot de passe chiffré du mode d'exécution privilégié.

-Paramétrez une bannière MOTD qui comprend le mot warn.

-Paramétrez les adresses IPv4 et iPv6 conformément à la table d'adressage.

-Attribuez l'adresse du lien local disponible à chaque interface.

SSH

• Configurez SSH sur **R4**.

-Définissez le nom de domaine **R4**.

-Créez un utilisateur **admin** avec le mot de passe chiffré **cisco**.

-Créez une clé RSA 2048 bits.

-Paramétrez toutes les lignes vty pour utiliser SSH et un login local.

DHCPv4

• Configurez **R4** en tant que serveur DHCP pour son LAN.

-Créez un pool DHCP avec le nom R4.

-Affectez les informations d'adressage appropriées au pool en incluant 209.165.44.2 comme serveur DNS.

-Évitez que l'adresse utilisée par le routeur ne soit distribuée aux périphériques finaux.

-Vérifiez sur PC5 que le DHCP fonctionne, que le PC obtient une adresse et qu'il est capable de pinguer la passerelle.

Routage OSPF

Ospf 2 (ipV4) est déjà fonctionnel sur le réseau R1, R2 et R3. Vous configurer la version ipV6.

- Configurez la zone OSPFv3 0 sur R2, R3 et R4.
 - -Utilisez l'ID de processus 1.

-Affectez les IDs de routeurs 10.10.1.1, 10.10.2.2 et 10.10.3.3.

-Empêchez la transmission des mises à jour du routage sur les interfaces LAN.

-Effectuez toutes les configurations de routage OSPFv3 ou IPv6 nécessaires.

Routage par défaut

- Sur R1, configurez une route IPv6 par défaut en utilisant l'interface de sortie.
- Sur **R4**, configurez une route IPv4 et IPv6 par défaut en utilisant l'interface de sortie.

NAT

 Configurez les fonctions NAT/PAT sur R4 de telle sorte que tous les périphériques présents sur le LAN utilisent l'adresse IP de l'interface série 0/0/1 pour accéder à Internet. -Utilisez une instruction unique dans la liste d'accès **1** pour définir les adresses qui participeront à la fonction NAT. Autorisez uniquement l'espace d'adressage 10.10.4.0/24.

-Activez NAT/PAT à l'aide de la liste d'accès.

-Configurez les interfaces appropriées en tant que NAT interne ou externe.

• Configurez la fonction PAT sur **R1**.

-Utilisez une instruction unique dans la liste d'accès standart nommée **ACLNAT** pour définir les adresses qui participeront à la fonction NAT. Autorisez uniquement l'espace d'adressage 10.10.0.0/16.

-Paramétrez un pool **PoolR1** pour qu'il utilise les quatre adresses de l'espace d'adressage 64.102.139.4/30.

-Affectez la liste d'accès ACLNAT au pool R1.

-Configurez les interfaces appropriées en tant que NAT interne ou externe.

- Configurez la fonction NAT statique sur **R1** pour l'accès à distance au serveur **Intranet.pka**.
 - -Utilisez une instruction NAT statique pour rediriger le trafic du port TCP 80 de 64.102.139.2 vers 10.10.10.10.
 - -Utilisez une instruction NAT statique pour rediriger le trafic du port TCP 443 de 64.102.139.2 vers 10.10.10.10.

Vérification de la connectivité

- Configurez **PC5** et **PC6** de manière à utiliser DHCP pour IPv4 et la configuration automatique pour IPv6.
- Vérifiez l'accès Web à **Internet.pka** et **Intranet.pka** à partir de chacun des six PC. Veillez à tester à la fois IPv4 et IPv6. Les requêtes ping ne sont pas transmises depuis PC5 et PC6 vers **Intranet.pka**.